

Configuração da Rede UFFS / Windows CE 6.0 - Coletor

16/04/2024 23:20:06

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Redes sem fio - WIFI	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Sex 05 Ago 16:22:50 2016

Palavras-chave

"coletor", "inventario", "rede", "UFFS"

Sintoma (público)

Não sei como conectar na rede UFFS no Windows CE.

Problema (público)

Não sei consigo conectar na rede UFFS no Windows CE.

Solução (público)

Para utilizar a rede UFFS no Windows CE 6.0 siga os passos abaixo:

- 1- Na barra de tarefas ao lado direito, selecione o ícone do celular, e clique em Find WLANS.
- 2-Localize a rede UFFS.
- 3-Então selecione a rede e clique em Create profile.
- 4-Abrirá uma nova janela em que deve-se deixar selecionado UFFS, após isto clique em Next.
- 5-Na opção Country selecione Allow AnyCountry, em seguida clique em Next.
- 6-Em seguida selecione WPA2 - Enterprise e PEAP, após selecionado clique em Next.
- 7-Selezione MS CHAP v2, após clique em Next.
- 8-Desmarque a opção Validate Server Certificate, e clique em Next.
- 9-Digite seu login UFFS no campo Enter User Name, e em seguida de um Next.
- 10-Em seguida coloque sua senha no campo Enter Password, e clique em Next.
- 11-Selezione a opção At Connect e clique em Next.
- 12-No campo Encryption Type selecione a opção AES,e clique em Next.
- 13-Deixe selecionado os 3 campos: Obtain Device IP Address Automatically, Obtain DNS Address Automatically e Obtain WINS Address Automatically, e clique em Next.
- 14-No campo Transmit Power selecione Automatic,e em seguida clique em Next.
- 15-Selezione Fast Power Save e clique em Save.
- 16-Após isso você já estará conectado no rede UFFS. Para verificar isto basta no menu selecionar a opção Manage Profiles e ver se a rede UFFS está salva lá, ou na barra de tarefas no canto direito há um simbolo com ícone verde.